



# BelegGruppenMonitor

Richten Sie Ihr BelegGruppenMonitor system  
in wenigen Schritten ein




Errichten Sie ihre BelegGruppenMonitor. (ServiceGroupMonitor – SGM)

Kurzanleitung für Einrichten der BelegGruppenMonitor

Mit der BelegGruppenMonitor von AgroVision können Sie alle Beleggruppentypen errichten. Es muss nur einmal gemacht werden, aber Sie können die Gruppen immer ändern, wenn Sie eine andere Beleggruppentyp haben wollen. Hier können Sie lesen, wie Sie die Gruppen errichten. Wenn Ihre Gruppe nicht dabei ist, siehe bitte ganz unten.

1. Wenn Sie die SGM mit den Beleggruppen, die Sie in PigVision haben, errichten wollen, müssen Sie die unten nummerierten Felder 1-5 beobachten. In PigVision sehen Sie dies unter „Allgemein“ – „SetUp“ – „Beleggruppen“.

2. Im folgenden Setup der SGM in MyAgroVision werden wir Fokus auf Beleggruppe 1 mit der Anfangsdatum am 01-01-2022 haben (die zwei mit rot markierten Kästchen am Bild).
3. Bei PigVision anmelden
4. Wenn Sie angemeldet sind, finden Sie bitte ServiceGroupMonitor (BelegGruppenMonitor) (7) und klicken Sie das Zahnrad-Icon (8) and in dem Setup zu beginnen, siehe herunter.



5. Schreiben Sie Ihre Nummern 1,2,3,4 und 5 von Ihre Beleggruppen Set-Up in PigVision in dem SGM Fenster ein:

## Verwaltung der Beleggruppen ✕

<b>Erstes Absetzdatum</b>	<b>Tage vor Besamung</b>	<b>Absetzgruppe</b>	<b>Belegungsgruppen</b>
<input style="width: 90%;" type="text" value="12/29/2020"/>	<b>5</b> <input style="width: 90%;" type="text" value="4"/>	<b>4</b> <input style="width: 90%;" type="text" value="27"/>	<input style="width: 90%;" type="text" value="4"/>
<b>Abferkelabschnitte</b>	<b>Zyklus/Intervall</b>	<b>Erste Nummer der Belegungsgruppe</b>	
<input style="width: 90%;" type="text" value="1"/>	<b>2</b> <input style="width: 90%;" type="text" value="35;35;35;42"/>	<b>1</b> <input style="width: 90%;" type="text" value="1"/>	
		<input type="button" value="Vorschau"/>	<input type="button" value="Speichern"/>

6. In „Erstes Absetzdatum“ bitte der Anfangsdatum (3) eintragen. Wenn fertig „Vorschau“ anklicken.
7. Jetzt bitte herunter Scrollen, bis Sie eine „Beleggruppennummer“ finden (in der roten Box unten), die Ihre Beleggruppennummer mit der Startnummer (1) die nahe an Ihr PigVision Beleggruppe Startnummer. Sie brauchen nur in der Kolonne „Beleggruppe – Belegung von“ (9) zu schauen.

## Verwaltung der Beleggruppen

Erstes Absetzdatum:  Tage vor Besamung:

Absetzgruppe:  Belegungsgruppen:

Abferkelabschnitte:  Zyklus/Intervall:

Erste Nummer der Belegungsgruppe:

Vorschau Speichern

Nr der Beleggruppe	Beleggruppe - Wochenplan	Beleggruppe - Tage bis L. IS	Beleggruppe - Belegung von	Beleggruppe - Zeitraum	Beleggruppe - ABferkeldatum	Beleggruppe - ABferkelabsatz	Beleggruppe - Leertage	Beleggruppe - Absetzung	Beleggruppe - Absetzdatum	Beleggruppe - Leertage Sauren
1	2011	4	2020-03-11	2020-04-14	35	2020-07-08	1	27	2020-08-04 TUE	
2	2016	4	2020-04-15	2020-05-18	35	2020-08-12	1	4	27	2020-09-08 TUE
3	2021	4	2020-05-20	2020-06-23	35	2020-09-16	1	4	27	2020-10-13 TUE
4	2026	4	2020-06-24	2020-08-04	42	2020-10-21	1	4	27	2020-11-17 TUE
1	2032	4	2020-08-05	2020-09-08	35	2020-12-02	1	8	27	2020-12-29 TUE 5
2	2037	4	2020-09-09	2020-10-13	35	2021-01-06	1	4	27	2021-02-02 TUE 5
3	2042	4	2020-10-14	2020-11-17	35	2021-02-10	1	4	27	2021-03-09 TUE 5

8. In dem untenstehenden Beispiel ist das Datum im „Beleggruppe Belegung von“ 2022-01-04 welches 3 Tage falsch ist, also verschieben wir „Erstes Belegdatum“ mit 3 Tagen zum 2022-01-01.

20	2151	1	2021-12-21	2021-12-27	7	2022-04-16	5	7	27	2022-05-13 FRI 5
21	2152	1	2021-12-28	2022-01-03	7	2022-04-23	1	7	27	2022-05-20 FRI 5
1	2201	1	2022-01-04	2022-01-10	7	2022-04-30	2	7	27	2022-05-27 FRI 5
2	2202	1	2022-01-11	2022-01-17	7	2022-05-07	3	7	27	2022-06-03 FRI 5
3	2203	1	2022-01-18	2022-01-24	7	2022-05-14	4	7	27	2022-06-10 FRI 5
4	2204	1	2022-01-25	2022-01-31	7	2022-05-21	5	7	27	2022-06-17 FRI 5

9. Wenn Sie mit dem Set-Up fertig sind, dauert es 24 Stunden, bevor Sie die Daten Ihrer BeleggruppenMonitor sehen können.

Copyright © 2020, AGROVISION reserves the right to change the contents of this manual if necessary, without warning. AGROVISION has taken every precaution to avoid errors and omissions on the manual but does not accept any responsibility or liability for damage of any kind arising from the use of this manual; whether this damage is direct or indirect. If you discover any inaccuracies, please inform AGROVISION or one of its agents and we will make corrections for the next release.

# Smart software by AgroVision

[www.agrovision.com](http://www.agrovision.com)

**AgroVision Headquarters**

Wilmersdorf 50 | 7324 AC

PO Box 1195 | 7301 BK

Apeldoorn, The Netherlands

Phone: +31 570 664 111

E-mail: [info@agrovision.com](mailto:info@agrovision.com)

[www.agrovision.com](http://www.agrovision.com)